


# Passo a Passo para Instalação e Configuração do Fortinet Client somente VPN.

## 1. Download e Instalação

- a) Acesse o site oficial da Fortinet (<https://www.fortinet.com/br/support/product-downloads#vpn>) para baixar o software **FortiClient somente VPN**.
- b) Role a página até a seção **FortiClient somente VPN** escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional (Windows, macOS, Linux, etc.).

### FortiClient somente VPN

Atualize para um dos níveis Enterprise para obter suporte, gerenciamento central, avaliação de postura de confiança zero e muito mais.




- c) Faça o download do instalador e execute-o.
- d) Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

**ATENÇÃO:**


A versão correta a ser instalada é **FortiClient somente VPN**. Ele está no final da página de download. Instalar qualquer uma das outras versões não funcionará.

## 2. Configuração da VPN


- a) Abra o **FortiClient VPN** após a instalação. Você pode acessá-lo através do ícone localizado próximo ao ícone do relógio do seu computador.



- b) Marque a opção que “Eu reconheço que este software gratuito não vem com nenhum suporte de produto. Não entrarei em contato com o suporte técnico da Fortinet para quaisquer problemas ocorridos enquanto estiver usando este software gratuito.” e depois clique em “Eu aceito”



- c) Clique em **Configurar VPN**.



d) Na tela abaixo preencha os campos de acordo com os dados abaixo

FortiClient VPN

Atualize para a versão completa para acessar recursos adicionais e receber suporte técnico.

### Editar a Conexão de VPN

VPN: SSL-VPN **VPN IPsec** XML

Nome da Conexão:

Descrição:

Gateway Remoto:  + Adicionar Gateway remoto

Método de Autenticação: Chave Pré-Compartilhada

Autenticação (XAuth): ☐ Prompt no login ☒ Salvar login ☐ Desabilitado

Usuário:

Failover SSL VPN: [Nenhum]

Single Sign On Settings: ☐ Ativar logon único Single Sign On (SSO) para túnel VPN

+ Configurações avançadas

Cancelar Salvar


#### • VPN\_SIAFI

- Em VPN selecione a opção VPN IPsec
- No campo **Nome da Conexão**, insira um nome para identificar a conexão, como:  
VPN\_SIAFI
- No campo **Gateway Remoto**, insira o endereço do Gateway Remoto:  
150.164.255.12
- Em **Método de Autenticação**, deixe selecionada a opção **Chave Pré-Compartilhada** e no campo logo abaixo insira:  
senhaVPNSIAFI2025
- Em **Autenticação**, escolha uma das opções conforme sua preferência:
- **Prompt no login**: Para inserir o login e senha sempre que conectar.
- **Salvar login**: Para salvar as credenciais e evitar digitação futura.

e) Clique em **Configurações Avançadas**


f) Clique em **Fase 1**.

- o Modificar o Grupo DH para 5 (excluir qualquer outra marcação, caso exista).





g) Clique em **Fase 2**.

- o Selecionar no **Grupo DH** a opção 5.
- o Clique em **Salvar**.




### 3. Conexão

- a) Para conectar na VPN clique no ícone do FortiClient com o botão direito e depois Clique em "Connect to "VPN\_SIAFI" .



- b) Preencha com as suas credencias do portal minhaUFMG e clique em **Conectar**.



- c) Caso a conexão seja realizada com êxito será exibida a informação de Conectada



**FIM DA CONFIGURAÇÃO**